



SALVAR TABELAS

Para Salvar (Gravar) uma tabela, podemos optar entre: usar a barra de menus, <clicando> em Arquivo e após em Salvar ou <clicando> no botão salvar ().

Veremos a janela a seguir, solicitando o nome da tabela.



Observação: Se a tabela não for salva, após o preenchimento ou alteração da estrutura, se tentarmos fechá-la ou mudar para o modo Folha de Dados, o Access emitirá um aviso para salvar a tabela.

Vamos criar as estruturas das tabelas, conforme as especificações a seguir:

Usaremos o modo estrutura para criar as tabelas, que, como visto no início do capítulo, é o mais utilizado.

Depois de digitada a estrutura da tabela, devemos Salvá-la (Gravar).

DEFINIR ESTRUTURAS


DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA DA TABELA PESSOA

Nome do Campo	Tipo	Tamanho	Formato	Chave	Máscara de Entrada	Legenda
Cod_Pessoa	Autonumeração	Inteiro Longo	-	CP	-	-
Nome	Texto	25	>	-	-	-
Idade	Número	Byte	-	-	990	-
Sexo	Texto	1	>	-	-	Digite (M/F)
Cod_Cidade	Número	Inteiro Longo	-	CE	-	-

Nome do Campo	Regra de Validação	Texto de Validação	Requerido	Indexado
Cod_Pessoa	-	-	-	Sim Dplicação não autorizada
Nome	-	-	Sim	Sim Dplicação autorizada
Idade	>0 E < 130	De 0 até 130		-
Sexo	"M" OU "F"	Só M ou F Válidos	Sim	-
Cod_Cidade	-	-	Sim	-

Observação: Chave, **CP** é Chave Primária é **CE** é Chave Estrangeira.


ESTRUTURA PREENCHIDA NO ACCESS



DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA DA TABELA CIDADE

Nome	Tipo	Tamanho	Formato	Chave	Regra de Validação	Texto de Validação	Requerido	Indexado
Cod_Cidade	Número	Inteiro Longo	-	CP	-	-	Sim	sim (duplicação Não Autorizada)
Cidade	Texto	30	>		-	-	Sim	Sim (duplicação Autorizada)
Estado	Texto	2	>		"PR" OU "SC" OU "RS"	Só Região Sul	-	Sim (duplicação Autorizada)


ESTRUTURA PREENCHIDA NO ACCESS



DEFINIÇÃO DE ESTRUTURA DA TABELA VEÍCULO

Nome	Tipo	Tamanho	Formato	Chave	Indexado
Cod_Veículo	Número	Inteiro Longo	-	CP	
Marca	Texto	20	>		sim (duplicação Não Autorizada)
Modelo	Texto	20	>		
ano	Texto	4	-		
cor	Texto	20	>		
Potencia	Número	Byte	-		
Preço	Moeda	-	-		
Portas	Número	Byte	-		
Cod_Pessoa	Número	Inteiro Longo	-	CE	

ESTRUTURA PREENCHIDA NO ACCESS



Nome do campo	Tipo de dados	Descrição
Cod_veículo	Número	
Marca	Texto	
Modelo	Texto	
Ano	Texto	
Cor	Texto	
Potência	Número	
Preço	Moeda	
Portas	Número	
Cod_Pessoa	Número	

DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA DA TABELA FONE

Nome	Tipo	Tamanho	Máscara de Entrada
Cod_Pes	Número	Inteiro longo	-
Número	texto	8	9000-0000
Cod_Tipo	número	Byte	-

ESTRUTURA PREENCHIDA NO ACCESS




Nome do campo	Tipo de dados	Descrição
Código_Pes	Número	
Número	Texto	
Cod_Tipo	Número	

DEFINIÇÃO DE ESTRUTURA DA TABELA TIPO DE FONE

Nome	Tipo	Tamanho	Máscara de Entrada	Chave
Codigo	Número	Byte	-	CP
Tipo	Texto	15	-	-


ESTRUTURA PREENCHIDA NO ACCESS



DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA DA TABELA DEPENDENTE

Nome	Tipo	Tamanho	Formato
Cod_Pessoa	Número	Inteiro Longo	-
Data_Nasc	Data/Hora	-	Data Abreviada
Nome	Texto	12	

ESTRUTURA PREENCHIDA NO ACCESS



Após preencher e gravar as estruturas das tabelas, o próximo passo é estabelecer os relacionamentos entre elas.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....